

Dáváme trávníkům zelenou

Trávníkové koberce AGRO CS a.s.

Příprava půdy

Postup prací při zakládání zcela nového trávníku:

- Odstraňte všechny nežádoucí příměsi, zejména zbytky stavebního materiálu a kamení.
- Urovnejte podklad v toleranci +/- 1 - 2 cm.
- Navezte Trávníkový substrát intenzivní nebo písčitou zeminu v hloubce min. 15 cm – zde je potřeba počítat 15 – 20% slehnutí!
- Při navážení substrát nebo zeminu postupně hutněte, aby se později nepropadal.
- Po navezení potřebné výšky substrát urovnejte a důkladně zavlažte (30 l/m²).
- Po 2 dnech opět plochu přerovnejte a zaválcujte lehkým válcem.
- Zkontrolujte, že se plocha neboří a nejsou v ní drobné nerovnosti.
- Den před pokládkou plochu zavlažte tak, aby byl substrát v době pokládky vlhký.
- Nyní je správný čas na pokládku.

Postup prací při kompletní renovaci stávajícího trávníku:

- Odstraňte všechny nežádoucí příměsi, zejména zbytky stavebního materiálu a kamení.
- Použijte totální herbicid k likvidaci současného trávníku.
- Po 14 dnech trávník zrotavátorujte, doplňte křemičitý písek a znovu použijte rotavátor do hloubky cca 12 cm nebo odřízněte starý trávník ruční slupovačkou a plochu do hloubky 8 cm zkyptejte.
- Pro vylepšení vlastností stávající zeminy přidejte 2 – 3 cm Trávníkového substrátu a promíchejte do hloubky 12 cm.
- Po navezení potřebné výšky substrát urovnejte a důkladně zavlažte (30 l/m²).
- Po 2 dnech opět plochu přerovnejte a zaválcujte lehkým válcem.
- Zkontrolujte, že se plocha neboří a nejsou v ní drobné nerovnosti.
- Den před pokládkou plochu zavlažte tak, aby byl substrát v době pokládky vlhký.
- Nyní je správný čas na pokládku.



POKLÁDKA

Začínáte pokládat na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pásky na sebe musí co nejtěsněji navazovat, ovšem nesmějí se překrývat.

Další řadu pokládejte vždy rovnoběžně s předchozí tak, aby spáry mezi konci drnů jedné řady nenavazovaly na spáru v předchozí řadě – spáry by se měly střídat jako na cihlové zdi.

Přebytečné části drnů (v rozích, na okraji plochy atd.) odřežte ostrým nožem. Při pokládce nevstupujte na trávnický drn. Pokud je to nezbytně nutné, položte si na něj široké prkno. Položený koberec uválčujte šikmo ke směru položených drnů.

Především na svazích, případně na okrajích plochy, se doporučuje zajistit drn dřevěnými kolíky, aby nedocházelo k posunu koberce ještě před zakořeněním.

Trávnické pásy musí být položeny nejpozději do 24 hodin od sloupnutí. Pokud nemohou, je nezbytně nutné rozvinout je na stinném místě a zavlažit.

Základní prokořenění trvá zhruba dva týdny, pak se již trávník může začít běžně používat. Při dobře připraveném podloží máme krásnou zelenou plochu hotovou za den. Takto zapěstovaný trávník je hustý, bezplevelný a odolný vůči sešlapání. Travní koberce pokládejte vždy v bezmrazém období, zejména od začátku dubna až do konce října.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Zavlažování

Trávník po položení dostatečně zavlažte vodou – v závislosti na počasí – a závlivku opakujte v menších dávkách 1 – 3x denně (dle počasí) po dobu dvou týdnů. Ráno doporučujeme 10 – 15 l/m², odpoledne a večer pak 5 – 8 l/m². Následně trávník zavlažujte jako klasický výsev.

Sečení

První sečení provádějte asi po 8 – 14 dnech, nebo když trávník dosáhne výšky okolo 7 – 8 cm. Sečte šikmo ke směru položení drnů. Trávník zkracujte max. o 1/3 jeho délky (např. z 6 cm na 4 cm délky) jinak způsobíte trávníku stres. Toto platí po celou dobu pěstování trávníku. Trávník by měl být sekán 1 – 2x týdně. Běžná výška sečení by se měla pohybovat mezi 2 – 4 cm.

Hnojení

Trávnické koberce začínáte hnojit po dvou až třech týdnech po položení. Nejvhodnějším způsobem je používání dlouhodobě působících hnojiv, např. FLORIA trávnické hnojivo JARO/LÉTO 2,5 kg, která dokáží dodávat živiny trávníku po dobu 6 – 10 týdnů. Ideálním způsobem je použití posypového vozíku nebo rozmetadla, které zajistí rovnoměrný a kvalitní rozhoz.

